

Backtesting e Trading Automatico - Creazione di un sistema di trading - Sistema MM2(BitcoinCash)

Creazione semplificata | **Creazione per programmazione**

Definizione delle variabili - Sistema MM2(BitcoinCash)

Nome utilizzato nel programma

short	<input checked="" type="radio"/> Valore fissato: <input type="text" value="87.5"/>	<input type="radio"/> Ottimizzazione: Min <input type="text" value="0.5"/> Valore Max <input type="text" value="200"/> Passo (intervallo) <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✖"/>
long	<input checked="" type="radio"/> Valore fissato: <input type="text" value="84.5"/>	<input type="radio"/> Ottimizzazione: Min <input type="text" value="0.5"/> Valore Max <input type="text" value="200"/> Passo (intervallo) <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✖"/>

N° di combinazioni: **1/100000**


Walk Forward Attivo Inattivo

Tipo periodo: Ancorato Non ancorato

Numero occorrenza:


Periodo In-sample (ottimizzazione) %

Periodo Out-of-sample (test): %




[Per saperne di più](#)

ProBacktest



Autotrading ProOrder



Wall Street Cash (1€) (-)

Le impostazioni del capitale devono essere configurate nella finestra AutoTrading ProOrder.

Le seguenti modifiche sono state applicate prima dell'invio del codice a ProOrder:

- ⚠** Sostituisci le variabili con uno specifico valore: per preparare questo sistema per il trading automatico, togli tutte le variabili dalla sezione "ProBacktesta il mio sistema" della finestra di programmazione e sostituisci queste variabili con un valore numerico specifico nel codice del sistema di trading.
- ⚠** I sistemi di trading con ordini che chiudono parzialmente una posizione non possono essere inviati a ProOrder (ad es. SELL 3 SHARES AT MARKET).

Assicurati che non sia specificata nessuna quantità nelle istruzioni che chiudono le posizioni (in questo caso, l'istruzione chiude l'intera posizione). Ad es.
 SELL AT MARKET
 EXITSHORT AT 1.5 LIMIT

Creazione semplificata | Creazione per programmazione

Ottimizzazione variabili: short[87.5], long[84.5]



```
1 DEFPARAM CumulateOrders = False
2 DEFPARAM FLATAFTER = 215500
3
4 // Condizioni per entrare su posizioni long
5 MMshort = Average [short] (close)
6 MMLong= average [long] (close)
7 c1 = (MMshort CROSSES OVER MMLong)
8 IF c1 THEN
9     BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
10 ENDIF
11 // Condizioni per uscire da posizioni long
12 c2 = (MMshort CROSSES UNDER MMLong)
13 IF c2 THEN
14     SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
15 ENDIF
16
17 // Condizioni per entrare su posizioni short
18 c3 = (MMshort CROSSES UNDER MMLong)
19 IF c3 THEN
20     SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
21 ENDIF
22 // Condizioni per uscire da posizioni short
23 c4 = (MMshort CROSSES OVER MMLong)
24 IF c4 THEN
25     BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
26 ENDIF
27
```

ProBacktest



Autotrading ProOrder



Wall Street Cash (1€) (-) 4 Ore

Le impostazioni del capitale devono essere configurate nella finestra AutoTrading ProOrder.

Preparati per il trading automatico

Le seguenti modifiche sono state applicate prima dell'invio del codice a ProOrder:

⚠ Sostituisci le variabili con uno specifico valore: per preparare questo sistema per il trading automatico, toglie tutte le variabili dalla sezione "ProBacktesta il mio sistema" della finestra di programmazione e sostituisci queste variabili con un valore numerico specifico nel codice del sistema di trading.

⚠ I sistemi di trading con ordini che chiudono parzialmente una posizione non possono essere inviati a ProOrder (ad es. SELL 3 SHARES AT MARKET).

Assicurati che non sia specificata nessuna quantità nelle istruzioni che chiudono le posizioni (in questo caso, l'istruzione chiude l'intera posizione). Ad es. SELL AT MARKET EXITSHORT AT 1.5 LIMIT